

WERKINSTRUCTIE DESINFECTIE MET INCIDIN OXYFOAM S

Acties	Toelichting
Verzamel materiaal  	Verzamel voor aanvang: ▪ Disposable doeken, ▪ Plastic afvalzak, ▪ Handschoenen minimaal 2 paar, ▪ Indien nodig een halterschort ▪ Bij klein oppervlak Incidin OxyFoam S in sprayflacon ▪ Bij grotere oppervlakken laagje Incidin OxyFoam S in emmertje met doeken voor desinfectie ▪ Bij vloeren grote emmer waarin vlakmoppen bevochtigd kunnen worden met Incidin OxyFoam S ▪ Let op: het middel wordt NIET verdund gebruikt.
Doe halterschort aan  	▪ Wanneer je verwacht dat je kleding tijdens het werk vervuild kan raken draag je een halterschort.
Doe handschoenen aan  	▪ Voor desinfectie altijd handschoenen dragen omdat het te desinfecteren materiaal/oppervlak vrijwel zeker besmet is.

Reinig het oppervlak/materiaal 	▪ Neem grove vervuiling weg met disposable doek ▪ Gooi de disposable doek direct hierna in een afvalzak ▪ Herhaal dit indien nodig ▪ Reinig het oppervlak met een vochtige disposable doek ▪ Gooi de disposable doek direct hierna in een afvalzak ▪ Droog indien nodig na met een droge disposable doek.
Doe handschoenen uit en gooi weg 	▪ Zodra je klaar bent met de handeling de handschoenen uit doen en weggoaien.
Desinfecteer handen 	▪ Na het uitdoen van de handschoenen altijd je handen desinfecteren.
Doe nieuwe handschoenen aan 	▪ Zodra je aan een volgende handeling begint nieuwe handschoenen aandoen.

Desinfecteer het oppervlak/materiaal 	Klein oppervlak ▪ Bevochtig een droge disposable doek met Incidin OxyFoam S uit sprayflacon of in emmer. Groot oppervlak ▪ Vul een emmer met een laagje Incidin, niet te veel, wat niet gebruikt wordt moet weggegooid worden ▪ Bevochtig een droge doek met Incidin OxyFoam S in een emmer. Vloer ▪ Vul de emmer voor de vloermoppen met een laag Incidin zodat de moppen goed bevochtigd kunnen worden ▪ Let op, vul de emmer niet te veel, je kunt altijd Incidin OxyFoam S toevoegen. Restanten moeten worden weggegooid Bevochtig de vlakmop in een laag Incidin OxyFoam S in een emmer. Desinfectie ▪ Neem het materiaal/oppervlak zo af dat het minimaal 1 minuut nat blijft. Zorg voor volledige bevochtiging, niet naspoelen met water ▪ Laat het materiaal minimaal 1 minuut drogen aan de lucht ▪ Wanneer het materiaal langer dan 1 minuut nat is en je wil het meteen gebruiken, droog het dan na met een droge doek.
Ruim materialen op 	▪ Gooi gebruikte disposables weg ▪ Doe gebruikte doeken in de was ▪ Desinfecteer de gebruikte reusable materialen met Incidin OxyFoam S ▪ Gooi resterend Incidin OxyFoam S weg ▪ Doe handschoenen uit en gooi weg ▪ Doe indien nodig halterschort uit en gooi weg ▪ Desinfecteer de handen.